FineReport ライセンス申請説明

2018 年 7 月 1 日

バリューテクノロジー株式会社

FineReport ライセンス申請説明

1. サーバライセンス登録状況確認

①管理ポータルにログインして、②「システム管理」→③「登録情報」→④「バージョン情報」をクリックすると、下記の画面が表示されます。

ライセンスが登録されていない場合、⑤「未登録」と表示されます。

※管理ポータルへのログインは、お客様の環境設定でアクセスしてください。

例） http://192.168.2.xxx:8888/WebReport/ReportServer?op=fs。

2. ライセンス登録情報（MAC アドレス）のエクスポート

①「管理ポータル」→②「システム管理」→③「登録情報」→④「バージョン情報」→
⑤「登録情報をエクスポート」をクリックします。

3. RIF ファイル（ .rif ）の出力

①マシンコード、②MAC アドレス、③FineReport バージョン情報が記載された、RegistrationInformation.rif ファイルが出力されます。

※RegistrationInformation.rif ファイルを開いて編集しないでください。ファイルが破損する恐れあります。破損したファイルを FineReport ビジネス管理部門に送信すると、登録に失敗します。



※システムより下記のメッセージが出ますが、無視してください。

4. RegistrationInformation.rif ファイルの送信

お客様がエクスポートした RegistrationInformation.rif ファイルを、弊社営業担当もしくは
下記メールアドレスに送付してください。
finereport@value-ict.com
弊社営業担当は、FineReport 管理部門にライセンスを申請します。



5. ライセンスファイルのインポート

FineReport 管理部門は、お客様のライセンスファイル(FineReport.lic)を作成して、弊社に送付します。
弊社からお客様にライセンスファイル送信しますので、サーバにインポートしてください。



管理ポータル→「システム管理」→「登録情報」→「バージョン情報」を開き、アップロードをクリックして、
ライセンスファイル FineReport.lic をインポートします。

FineReport が自動で FineReport.lic を現在のプロジェクト WEB-INF/resources に保存します。
ウェブサーバを再起動すると、登録が有効になりますので、必ずウェブサーバを再起動してください。
※ウェブサーバの MAC アドレスと FineReport.lic の情報がマッチした場合のみ登録が有効になります。

6. サーバライセンス登録状況確認

①管理ポータルにログインして、②「システム管理」→③「登録情報」→④「バージョン情報」をクリックすると、下記の画面が表示されます。
ライセンスが正常登録されると、⑤「登録済みです」、⑥バインディング詳細情報に緑のチェックマークが表示されます。
※管理ポータルへのログインは、お客様の環境設定でアクセスしてください。
例） http://192.168.2.xxx:8888/WebReport/ReportServer?op=fs

バリューテクノロジー株式会社
FineReport 技術サポート
finereport@value-ict.com
www.finereport.jp